


Настройка TCP/IP в Microsoft Windows 98/ME



Microsoft®
Windows™ 98




Microsoft®
Windows Me
Millennium
Edition


ЦЕНТР ТЕЛЕКОМ
ОРЛОВСКИЙ ФИЛИАЛ

Настройка операционной системы


Нажмите кнопку *Пуск* и выберите пункт *Настройка* и подпункт *Панель управления*:




Откроется окно *Панели управления*, щелкните по значку *Сеть*:




Откроеся окно *Сеть*, выделите строчку *TCP/IP* Вашей сетевой карты и щелкните по кнопке *Свойства*:




Поставьте точку в поле *Указать IP-адрес явным образом* введите в поле *IP-адрес* значение *192.168.1.2*, а в поле *Маска подсети* значение *255.255.255.0* как показано на рисунке:



Перейдите на вкладку *Шлюз*, введите в поле *Новый шлюз* значение *192.168.1.1* и нажмите кнопку *Добавить*:



Перейдите на вкладку *Конфигурация DNS*, введите в поле *Имя компьютера* произвольное значение, а в поле *Порядок просмотра серверов DNS* значение *95.107.47.4* и нажмите кнопку *Добавить*:




Закройте окна нажатием кнопок *OK*. На этом настройка операционной системы закончена. Теперь можно настроить Ваш модем аналогично тому, как это делается для Windows XP/Vista/Seven.


Однако операционные системы Windows 98/Me не могут самостоятельно устанавливать PPPoE соединение, поэтому модем должен работать в режиме маршрутизатора (роутера), режим моста в этих операционных системах не доступен.

Если Вы запускаете обозреватель Internet Explorer в первый раз, то операционная система автоматически запустит *Мастер подключения к интернету*, в этом случае следуйте указаниям ниже.


Мастер подключения к интернету




Выберите последний пункт и нажмите *Далее*.



Выберите подключение через локальную сеть и нажмите *Далее*.



Ничего не меняя нажмите *Далее*.



Откажитесь от создания учетной записи электронной почты и нажмите *Далее*, а в следующем окне завершите мастер, нажав кнопку *Готово*.